



Alphakids Pro Online System 之安裝及操作說明書



BillKuo Languages Technology Co., Ltd.

1818 Gilbreth Road Suite 150,
Burlingame CA 94010, USA

Phone: +1 (650) 380-8087

Email: giantsls@ms22.hinet.net

No. 75 Dong-Ping Road
Tainan, 701, Taiwan

Phone: 886-6-2346650

Website: www.happy2languages.com www.billkuoenglish.com www.sls.com.tw

All Rights Reserved by BillKuo Languages Technology Co., Ltd.

software download



目錄

壹、介紹及配備說明.....	2
貳、設定及軟體安裝.....	2
一、設定.....	2
1、IE 的設定.....	2
2、聲音的設定	6
二、軟體安裝.....	7
1、Alphakids Pro Online System 軟體下載.....	7
2、Alphakids Pro Online System 安裝執行說明	8
參、解除安裝方式.....	13
肆、Alphakids Pro Online System 密碼修改...	16
伍、操作說明.....	19



壹、介紹及配備說明

Alphakids Pro Online System (Alphakids + Alphakids Plus Level 1-24) 是一套線上英語聽、講、讀的練習及測驗軟體。它可在任何一台電腦（不能在 iPad 或手機）使用，成績都會被上傳至本公司 Server（伺服器）記錄下來。

※ 你需要的配備如下：

- 1、電腦。
- 2、Windows 作業系統。
- 3、瀏覽器：Internet Explore(IE)，不可使用 Chrome 或 FireFox。
- 4、電腦連上網路。
- 5、SENNHEISER 耳機麥克風（它麥克風的靈敏度最好，練習效果最佳）。


貳、設定及軟體安裝

安裝 Alphakids Pro Online System 及其他 One English Online System 軟體前，請先更改 IE 的設定，並調整聲音的設定，步驟如下：

一、設定


1、IE 的設定

- (1) 開啟 IE 瀏覽器，點選 1 『工具』，點選 2 『網際網路選項』，即出現『網際網路選項』內容。







(2) 點選 1 『安全性』 → 2 『網際網路』 → 3 『自訂等級』，



出現以下資料：

★找到「Active X 控制項與外掛程式」項下：


- ① 允許 Active X 篩選 → 選『停用』
- ② 自動提示 Active X 控制項 → 選『啟用』
- ③ 確定



最後按『確定』






(3) 於上步驟完成後，再點選『信任網站』一次，接著點選其下方之『自訂等級』，會出現與『網際網路』『自訂等級』一樣的內容和選項：



★找到「Active X 控制項與外掛程式」項下：

- ①允許 Active X 篩選 → 選『停用』
- ②自動提示 Active X 控制項 → 選『啟用』
- ③確定






最後按『確定』
最後關掉 IE，再重新進入 IE 所有設定才能有作用。
即完成 IE 設定變更。




2、聲音的設定

畫面一：點選「開始」→點選「控制台」




畫面二：進入控制台→點選「聲音」






畫面三：點選「錄製」→點選「內容」



畫面四：點選 1「等級」→調整 2「麥克風」、「麥克風增量」，將音量調至最大→ 3「確定」



二、軟體安裝


1、Alphakids Pro Online System 軟體下載 [download](#)




2、Alphakids Pro Online System 安裝執行說明

請注意 Alphakids Pro V1 至 Alphakids Pro V9，共 9 個檔案請依序執行安裝。
下面以 Alphakids Pro V1 為例，其他 V2~V9 個操作方式皆相同。

步驟一：下載軟體後，點選【V1】資料夾，點選【setup.exe】，按滑鼠右鍵，點選「以系統管理員身分執行」。




步驟二：進入安裝畫面，









步驟三：點選「Next」，



步驟四：1「User Name」及 2「Company Name」可任意輸入英文字母及中文。→ 3「Next」





步驟五：點選「Next」，





步驟六：點選「Next」，




步驟七：無「Adobe Reader」請選「是」安裝，已有「Adobe Reader」請選「否」。






步驟八：點選「Finish」，【AlphaKids Pro Main Engine】安裝完成。



步驟九：點選「Finish」→【AlphaKids Pro V1】安裝完成。



※V2~V9 請依照上述方式逐一安裝。

依照上列步驟若仍無法順利安裝，表示電腦不健康，請洽您的電腦工程師。



參、解除安裝方式

若無法順利安裝或安裝錯誤請先解除安裝，並依照上列的安裝方式重新進行安裝。

解除安裝方式步驟及畫面說明：

畫面一：點選 1 『開始』 → 點選 2 『控制台』



畫面二：點選 『程式及功能』







畫面三：在『Alphakids Pro Main Engine』（主程式）上以滑鼠右鍵點一下，顯示並點選『解除安裝 / 變更』




畫面四：點選 1 『Remove』 → 2 『Next』




畫面五：點選『確定』



畫面六：



畫面七： 點選『Finish』



即解除安裝。

※ 『AlphaKids Pro Vol.1』 『AlphaKids Pro Vol.2』 ...Vol.9 依照上列步驟逐一解除安裝。

肆、AlphaKids Pro Online System 密碼修改

操作說明：

(1) 請用 IE 瀏覽器進入【FluSpeak】網址：<http://one.mtcomm.com/>





(2) 請使用原有的帳號及密碼→「Login」。



(3) 選取「MYPAGE」。



(4) 1. 「PassWord」輸入新密碼→ 2. 「PassWord Confirm」再輸入一次新密碼→選取「Apply」。(請先將新密碼書寫於紙張上以防輸入錯誤，新密碼請設定為 9 碼之內。)



(5) 網頁出現「Profile has been updated successfully.」，即表示變更密碼成功。→點選「確定」。

(6) 再使用新的密碼重新登入【FluSpeak】網址：<http://one.mtcomm.com/>，以確認新密碼的正確性。

★注意在此網頁變更的新密碼即同時變更 One English On-line System 的 4 個軟體的密碼【Alphakids Pro ABC】、【Alphakids Pro】、【FluSpeak】、【FluSpeak 4-Skills】。



伍、操作說明

Alphakids Pro Online System 軟體之操作說明

- ※ 在學校安裝完，如無法執行，是被貴校網路防火牆擋住，請修改防火牆之設定。或使用 Proxy 跳過學術網路可解決。本軟體非網頁模式，在桌面 Click 後會自動尋找此軟體伺服器之 IP 位址。但在家就沒此問題。
- ※ 可至 www.sls.com.tw One English 雲端學習 中之 Alphakids Pro 看解說與操作。
- ※ 請每天練習進步才快！

1、正確戴『耳機麥克風』

耳機麥克風組配戴時，

- (1) 要**雙手**拿耳機麥克風組，麥克風在**右邊**，戴上頭後調好耳機的長度和舒適度；
- (2) 將麥克風向前降下置於**嘴唇上方一點點**，離嘴約**5至7公分**，才能最佳收音，不要直接對嘴，免得唾液進入麥克風裏；
- (3) 檢查麥克風開關是否在『**ON**』的位置並把**聲音調到最大**。線長應整理在適當長度，然後就不要再碰耳機麥克風組了，也不可用手捲耳機麥克風組的線，以免弄壞它。※ 尤其**手不要拿麥克風推到嘴邊**。

2、點電腦桌面的圖示『Alphakids Pro』



- 3、在 UserID 和 Password 輸入自己的帳號 **ID** 和密碼 **PWD** 按『Login』。如無法進入，乃此帳號有人使用或網路頻寬不足。





4、選擇要練習的 Level，在其上點兩下，可看到自己的 ID 在左上角；再選擇要練習的書本。在其上點一下後，要練習課文，點『The Text』，練習完和加強練習後，讓每一格都是深綠色，再按『UP』送出成績；接著練習單字，點『New Words』，練習完和加強練習後，讓每一格都是深綠色，再按『UP』送出成績；最後考朗讀單字及句子的能力，點『Part Test』兩下，考完再按『up』送出成績（完全考完才會有成績）。最後再按一次『UP』送出成績，系統會出現訊息：『Send Your Record : Will you submit your score?』「Yes」、「No」，您需在「Yes」上按一下才能把成績送出去。再來您可選其它本書練習。Progress（通過率），Score（平均成績），Test 的成績。





畫面：「The Text」課文練習，按 1 播放做練習，全部完成後，按 2「UP」




畫面：「New Words」單字練習，進入可做練習，全部完成後，按 2「UP」






畫面：「Test」測驗，進入可做測驗，



畫面：全部完成後，按「UP」，






畫面：按「UP」，





畫面：按 1「YES」才能將成績送出，按 2「UP」，



每本書 The Text 和 New Words 都練習完，才一起計算 Progress 和 Score，不能只練習其中一個。『Test』也要同時做。下一次練習同一本書，其三單元之成績須高於上一次，才會把成績覆蓋過去並顯現今天的日期於左邊每一 Level 之統計成績表。每一 Level 之『TEST』成績須按「Test」單元後，按「Total Test」，考完按『UP』。此 Total Test 的內容來自該 Level 六本書之內容。每一 Level 6 本書不用一次練習完，可分開練習。

6 本書的畫面按『UP』後，會回到各個 Levels 的畫面，再按『My Report』，就可看到左邊有練習過之 Level 的平均成績和最後改變成績之日期；點有練習過的 Level，右邊就會出現該 Level 每一本書之成績。

畫面：回主畫面選「My Report」可查看成績。





5、確認麥克風有作用——先以滑鼠左鍵點任何一格之下部（土黃色），再以滑鼠右鍵在該格下部點二下，即可練習該句並檢視麥克風聲波是否振動？此方法也是每一單元從頭練習到尾以後，對沒有分數或分數太低之句子或音要反覆練習的方法。

► 麥克風如沒有作用請檢查如下：

A、檢查耳機的麥克風鍵是否調到『ON』，聲量並調到最大。

B、檢查耳機麥克風是否有插好？檢查電腦中『開始』→『設定』→『控制台』→『聲音與音訊裝置』→『音訊』→『音效錄音』→『音量』→『錄音控制』，檢查是否有勾選『麥克風音量』或『麥克風音量』不能勾選『靜音』，並把聲量調到最大。

► 在台灣很多的電腦在啟動課本中練習的每一個單元後，都會把『麥克風』靜音，或從『麥克風音量』勾選跳離，以致麥克風沒作用。請按鍵盤最下一排左二鍵，「Ctrl」和「Alt」中間之Window畫面鍵，可出現『設定』，再從『設定』進入把麥克風打開。並在『音效錄音』→『音量』→『錄音控制』把麥克風設定好後，將『錄音控制』縮小即可，因換練習單元就會關掉麥克風，就需按鍵盤最下一排左二鍵，即可在最底下一行看到『錄音控制』，點上去即可調整。

6、確認 麥克風有作用後，用滑鼠點回第一格下部（土黃色），再按『紅色三角形』進行整單元練習，每格有三次機會練習，請把手放開滑鼠直到最後一句，然後再回來單句加強練習時再碰滑鼠。

聽講練習時，分數的高低和有無，決定於下列因素：

- (1) 麥克風品質
- (2) 聽完要開始講，一定需等可以開始講的訊號出現（『紅色三角形』或『waiting』開始閃爍、或 beep 一聲以後），才能開口覆誦，不然軟體無法收到學生完整的音，其評分是不正確的，成績就會不好。
- (3) 講後的評分標準為：
 - ① 有完整講出句子中每一個字嗎？
 - ② 發音準確嗎？
 - ③ 語調及語氣正確嗎？
 - ④ 口語流利嗎？

★因軟體依美國人口音（美國東北地區腔）及上述標準設計及要求，加上軟體只能有一個評分標準而已，不像人只在乎是否聽得懂您在說什麼就好，所以一開始會有很多的挫折，但慢慢練習就會每句都有分數並且分數不斷提高。如果軟體不要求您句子、發音、語調語氣之正確性及流利度，給您很高的分數，您也不會進步了，練習只在浪費您的時間而已。所以練習不要怕挫折，應該要挑戰。

★為何需要這樣練習？您不是美國人，如果您想與美國人對談如流，您就需要這樣練習。因為英語的發音位置和發音方法及語法與中文大大不同，您平常嘴巴是講中文，非講英語，因此聽無法聽好、嘴巴無法把英語講好，句型也不熟

悉，所以才會一開始分數不高或沒有分數，請耐心慢慢練習您的耳朵和嘴巴，慢慢的您英語句子的正確性、發音準確度、及聽力就會像美國人那麼好，而英語也能內化成母語，您就不用太依賴文法。再學會英語的注音符號，Phonics，看到字就讀得出來，聽到音就拼得出來，英語聽說讀寫就會了，考試 100 分。

※ 為了減少學生的挫折，也可先以書本將學生要練習的單元教一遍，再用軟體練習。或先練習，再就不好部份看書練習，再看書練習。

8、每單元學習目標：每格都有分數，都是深綠色

9、每句加強練習的方法：以滑鼠左鍵點要加強練習格之下部（土黃色），再以滑鼠右鍵在該格下部點二下，即只練習該句，不會向下一句移動。要讓每一句或音都是深綠色要善用此功能。不能按『紅色三角形』

10. 練習完按右上角『X』退出軟體。

11、正確收『耳機麥克風』

使用後要收起時，（1）將麥克風升上與頭戴齊，（2）用雙手拿下耳機麥克風組（3）放置於規定的位置保護好，並將線收好。

12、學校的電腦已安裝，所以可以直接使用。如要在家或其它電腦使用需先正確安裝系統，請上『www.sls.com.tw』了解如何安裝使用及其它詳細注意事項。

※Progress（通過率）－該本書每一句或每一個單字都有分數，就是 100%。

※Score（平均成績）－有分數的句子和單字之平均分數。